Outlook Express は、マイクロソフト株式会社が無償提供している Internet Explorer に付属のメーラです。

Windows がプレインストールされている一部のパソコンには標準でインストールされています。 Internet Explorer お持ちでない場合には、インターネット関連雑誌の付録 CD-ROM や、マイク ロソフト株式会社のホームページ (http://www.microsoft.com/)から入手することができます。

以下にOutlook Express をCODA ネットワークセンターで使用するための設定について簡単 に説明します。Outlook Express をより便利に使用するための設定に関しては、Internet Excplorer 付属のドキュメント、Outlook Expressのオンラインヘルプ、マイクロソフト株式会社の ホームページ(http://www.microsoft.com/)をご参照ください。

設定方法

(1) Outlook Express を起動し、ウィンドウ上部のメニューの【ツール(T)】をクリックし、【アカウント(A)】を選択します。

😂 Outlook Express					
ファイル(E) 編集(E) 表示(V)	ツール(I) メッ	セージ(M)	ヘルプ(出)		
	送受信(5)				۲
メールの作品 送受信	すべて同期(Z	) Ran			
Soutlook Express	オフライン用に	ペーシ(K) マーク(K)			Þ
フォルダ	アドレス帳(B),			Ctrl+Shift+B	
Uutlook Express	送信者をアド	レス感に追加	(D)るす		
□-♡ ローカル フォルタ	ب از 25 محمدان	- 11 / D \			-
一家受信トレイ	59E-9 M-	-MKO			-
	MSN Messeng	er			•
──(≦) 送信済みアイテム	自分のオンラー	(ン状態(1))			×
- ③ 削除済みアイテム	アカウント(A).				-
- 🕸 下書き (1)	オブション(の).				

(2) 【メール】タブを選択し、【追加(<u>A</u>)】ボタンをクリックし、【メール(<u>M</u>)】を選択します。

化	パターネット アカウント			? ×	(
	すべて メール ニュース ディレクトリ サ	-EZ	ißhu(	A) ▶	メール(M)
	アカウント 種類	接続	「同時	(B)	ニュース(N) ディレクトリ サービス(D)
			プロパ	73(P)	
			既定は	龍電(0)	
			インボ・	-ÞΦ.	
			エクスボ	-h(£)_	
			順番の	定(5)	
			63	56	

(3) 【表示名(D):】の欄に、お客様のお名前(会社名等)を入力します。入力した名前は送 信するメッセージの《送信者》の欄に表示されます。

インターネット接続ウィザード		×
名前		×
電子メールを送信するときに、 ください。	名前が [送信者] のフィールドに表示されます。表示する名前を入力し	π
表示名(0)	Kouda Taro 例:Taro Chofu	
	〈 戻る(8) 次へ(9) > キャ	ンセル

(4) 電子メールアドレス(E): 】の欄にお客様のメールアドレスを入力し、 次へ(N) 】をクリックします。メールアドレスは、別紙「メールアカウント登録完了のお知らせ」の <u>E-Mail</u> アドレス」をご記入ください。

インターネット接続ウィザード		×
インターネット電子メール アド	<sup>を</sup> レス	×
電子メールのアドレスは、ほか	のユーザーがあなたに電子メールを送信するために使います。	
電子メール アドレス(E):	taro@coda.ne.jp  (例 : t-chofu@microsoft.com	
	〈戻る(8) 次へ(10) 〉	キャンセル

## **Outlook Express**

(5) 電子 メールサーバ名の設定を行ないます。以下の項目に記入し、 【次へ(N)>】ボタンをク リックします。

> 受信メールサーバーの種類(<u>S</u>) ブルダウンボタンで<u>「POP3」</u>を選択します。 受信メール(POP3,IMAP、または、HTTP)サーバ(<u>T</u>) 受信メールサーバ名を入力します。 **別紙「メールアカウント登録完了のお知らせ」**の<u>POP サーバ名」</u>をご記入く ださい。

送 信 メール(SMTP) サーバー(O)

送信メールサーバ名入力します。

**別紙「メールアカウント登録完了のお知らせ」**の<u>「SMTP サーバ名」</u>をご記入く ださい。

インターネット接続ウィザード	×
電子メール サーバー名	怸
受信メール サーバーの種類(S) POP3 💌	
受信メール (POP3、IMAP または HTTP) サーバー仰:	
po.codane.jp	
SMTP サーバーは、電子メールを送信するときに使用するサーバーです。	
送信メール (SMTP) サーバー(Q):	
po.codane.jp	
〈戻る(8) 次へ(9) > キャ	ten

(6) インターネット メールログオンの設定を行ないます。以下の項目に記入し、【次へ(N)>】 ボタンをクリックします。

> アカウント名 (<u>A</u>) お客様のアカウント名を入力します。 **別紙「メールアカウント登録完了のお知らせ」**の<u>「アカウント名」</u>をご記入くださ い。

パスワード<u>(₩</u>)

パスワードを入力します。

別紙「メールアカウント登録完了のお知らせ」の「パスワード」をご記入ください。

インターネット接続ウィザード インターネット メール ログオン		× ×
インターネット サービス プロバイ	ダから提供されたアカウント名およびパスワードを入力してください。	0
アカウント名(A):	taro	
//አワードዊ):	******** ☞ パスワードを保存する(W)	
メール アガウントにアクセスするとき ードI2証言 (SPA) を必要としてい をオンにしてください。 「「セキュリティで「保護されたパス!	ミビ、インターネット サービス プロバイダがセキュリティで保護されたパスワ &場合は 【セキュリティで保護されたパスワード記録証 (SPA) を使用する】 フード記録証 (SPA) を使用する(S)	I
	〈戻る(8) 次へ(9) > キャ	iten

(7) 院了(F)】ボタンをクリックし、終了します。

インターネット接続ウィザード	×
設定完了	×
セットアップを完了するのに必要な情報がすべて入力されました。 これらの設定を「保存するには、 [光 7] をクリックしてください。	
〈戻る(日) 光了	キャンセル

## HTML 形式メールを送らないための設定

Outlook Express をインストールした直後の設定でメール送信を行った場合、HTML 形式のメ ールを送ってしまいます。これは HTM 形式のメールを表示できないメーラを使っている人にとっ ては、データ量が大きいだけの迷惑メールとなってしまいます。メーリングリストなどでも、度々ト ラブルのもとになっています。

ここでは、HTML 形式のメールを送らないようにするための設定について説明します。

(1) Outlook Express を起動します。ウィンドウ上部のメニューの【ツール(T)】をクリックし、
 【オプション(O)】を選択します。



(2) 【送信】タブを選択し、「メール送信の形式」欄の【テキスト形式(P)】、「ニュース送信の形 式」欄の【テキスト形式(X)】にチェックをし、【OK】ボタンをクリックして、設定を終了しま す。

<u>≦</u> すプション					î×
スペリ	レチェック	セキュリティ	接続	メンテナン	ス
全般	読み取り	確認メッセージ	送信	作成	署名
送信					-
<b>*</b>	▶ 「送信済みアイテム」	「に送信メッセージのコ	ビーを保存する(V)		
	▶ メッセージを直ちに追	≝信するΦ			
	▶ 退信したメッセージ(	の宛先をアドレス幅には	動する(Q)		
	▶ メッセージ作成時に	、自動的に電子メール	アドレスを完了する	S CONTRACTOR OF	
	▶ 返信に元のメッセー	ジを含める(0)			
	▶ 受信したメッセージと	同じ形式で退信する	(R)		
			- נד	コードの設定(G)_	1
1 - 11 M A					-
メールが1	C UTH ROTO				. I
	C HIML BECH	HTML 形式のB	印(S)	い形式の18定(E)_	_
-	(* <u>F年入h形式(P)</u>				
ニュース通	値の形式				-
<b>1</b>	C HTML 形式(M)	HTML 形式のB	定(D_ テキス	ト形式の設定(N).	
	⊙ テキスト形式⊗				-
					1
			<u>+</u> +	2121/ 38	0#1(A)

## メールアカウントの設定変更

(1) Outlook Express を起動します。ウィンドウ上部のメニューの【ツール(T)】をクリックし、
 アカウント(A)】を選択します。



(2) 【メール】タブを選択し、アカウント一覧から設定変更を行うアカウントを選択し、【プロパ ティ(P)】ボタンをクリックします。

インターネット アカウント			<u> ? ×</u>
オペて メール ニュー	ス   ディレクトリ サービス		(A) →
アカウント	種類	接続	削除( <u>R</u> )
g⊞po.coda.ne.jp	メール(就定)	1児用可能な機続	ブロパティ(P)
			既定(議定(位)
			<u>インポートの</u>
			エクスポート(E)
			順番の除定公)。
			開ける

(3) 表示されたプロパティの【全般】タブを選択し、名前、電子メールアドレス等を変更します。 【電子メールアドレス(M)】欄と【返信アドレス(Y)】欄には、通常同じにします。この際、 返信アドレス(Y)」欄は空白でかまいません。すべての設定変更が完了したら【OK】ボタ ンをクリックします。

😤po.coda.ne.jp ወታወለティ
全般 サーバー 接続   セキュリティ   詳細設定
メール アカウント
これらのサーバーに覚えやすい名前を付けることができます。(例: 仕事、Microsoft メール サーバー)
bo.codane.jp
ユーザー情報
名前(N): Kouda Taro
会社名(Q):
電子メール アドレス( <u>M</u> ): taro@codane.jp
返信アドレス(火):
▼ メールの受信時および同期時にこのアカウントを含めるΦ
OK キャンセル 適用(A)

(4) メールサーバに関する設定を変更する場合は、【サーバ】タブを選択します。【送信メール(SMTP)(U)】欄に SMTP サーバのホスト名、【受信メール(POP3)(I)】欄に POP サーバのホスト名を入力します。すべての設定変更が完了したら【OK】ボタンをクリックします。

q	apo.coda.ne.jp のプロパティ
	全般 サーバー 接続   セキュリティ   詳細設定
	サーバー情報
	受信メール サーバーの種類(M): POP3
	受信メール (POP3) (D: po.coda.ne.jp
	送信メール (SMTP)(U): po.coda.ne.jp
	受信メール サーバー
	アカウント名(©): taro
	パスワード(P): *******
	セキュリティで保護されたパスワード記録でログオンする(S)
	送信メール サーバー
	□ このサーバーは認証が必要(2)
	OK 連用(A) 連用(A)